ഉബ്ബണ്ടു 14.04 64 bit UEFI mode-ൽ ഇൻസ്റ്റാൽ ചെയ്താൽ ബൂട്ട് ലോഡറിൽ വരാതിരിക്കുക.(no boot device) സിസ്റ്റത്തിന്റെ Bios settings-ൽ പോകക. <u>Set a super user password</u>

security-->superuser password എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇറക്കുക.

അനയോജ്യമായ ഒരു പാസ്സ്വേർഡ് കൊടുക്കുക.

	Incodello Incodello	o Senac Ullinty		
		I tow Specific Help		
Inservitor Password Is: Incr Dassword Is: DD Password Is:	Set Clear Clear	Supervisor Password controls	Supervisor Password controls access to	
et Supervisor Password: MI Unry Password: MI DDS Password:	(Enter) (Enter) (Enter)	to boot up when Password on b enabled.	to boot up when Password on boot is enabled.	
assword on Bool:	(Disabled)			
Secure Boot Hode: Frase all Secure Boot Setting: Sestore Secure Boot to Factory Default:	Guaton [Enter] [Enter]			
Convent IM (ICD) State: Change (IM (ICD) State) Stear IM (ICD)	Not installed [Disabled] [Clear]			
And Call	Select Hes	Philip Charge Values 19 Setup Defaults		



ബയോസ് പാസ്സ്വേർഡ് ഓർമ്മിക്കുക.ഇതില്ലാതെ ബയോസിൽ കയറാൻ

സാധിക്കില്ല.

Secure boot enable ആക്കക.



Security ടാബിൽ വന്ന്

UEFI file as trusted from executing എന്ന ഭാഗം സെലക്സ് ചെയ്ത് Enter കീ അമർത്തുക.

set huu Password:	
Password on Boot:	[Disabled]
Secure Boot Mode:	Custom
Select an UEFI file as trusted for executing:	[Enter] [Enter]
Restore Secure Boot to Factory Default:	[Enter]
Current TPM (TCM) State:	Enabled
Clear TPM (TCM):	[Clear]

തുടർന്ന് വരുന്ന സ്ക്രീനിൽനിന്ന് HDD, <EFI>, <ubuntu> എന്ന ക്രമത്തിൽ സെലക്സ് ചെയ്ത് Enter കീ അമർത്തുക.

തുടർന്ന് വരുന്ന് സ്ക്രീനിൽനിന്ന് shimx64.efi സെലക്സ് ചെയ്ത് Enter കീ അമർത്തുക.

നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് അനയോജ്യമായ പേര് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന.പേര് കൊടുക്കക.Ubuntu,Linux ഇവയിലേതെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാം

and the second se		InsydeH20 Setup Utility
SI	ecurity	
<.> <> <fw> fwupx64.efi grubx64.efi shimx64.efi HokManager.efi</fw>		Ite
	Do you wish t Boot Descr	Add an new file to add this file to allowable database? ription [Ubuntu] [Yes] [No]
Fl Help Esc Exit	t∔ Select Item ↔ Select Menu	F5/F6 Change Values Enter Select ► Sub-Menu

ബയോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ പാസ്വേർഡ് blank ആക്കേണ്ടതാണ്. ബയോസിന് നൽകിയ പാസ്വേർഡ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി security-->superuser password എന്ന ക്രമത്തിൽ വരിക. Current Password എന്ന ഭാഗത്ത് നേരത്തെ നൽകിയ പാസ്വേർഡും New Password, Confirm Password എന്നിവിടങ്ങളിൽ Enter കീയും അമർത്തക.ഇനി BIOS സേവ് ചെയ്ത് റിബൂട്ട് ചെയ്യുക.